



คู่มือการติดตั้งเครื่องพิมพ์ passbook tally & psi


1. ไปที่ drive D: > Source > GHB System แล้วเลือกไฟล์เดสก์ทอปว่าเป็นเครื่องพิมพ์อะไร




2. ดับเบิลคลิกไฟล์ setup และทำตามขั้นตอน ดังรูป




3. เมื่อติดตั้งเสร็จจะมีไอคอนดังรูปหน้า desktop



4. ตรวจสอบว่าโปรแกรม BMS ทำงานอยู่หรือไม่ ถ้าทำงานอยู่ให้ดับเบิลคลิกตัวสีแดงดังรูป แล้วกด ปากบาทปิดโปรแกรม




5. ไปที่ drive C:\AxisClientService\SignalR ลบไฟล์ _cache ออก




6. ไปที่ drive D:\Source\GHB System\Update SignalR\SignalR ทำการ Copy File ทั้งหมด



ไปไว้ที่ drive C:\AxisClientService\SignalR วางทับทั้งหมด สังเกตจะเห็นไฟล์ชื่อ addurl_ เพิ่มมาจากเดิม




7. ไปที่ D:\Source\GHB System\3.BMSClientInstallationV2\ClientService\SignalR_Runtime_HTTPS แล้ว Copy file ทั้งหมดไปวางที่ drive C:\AxisClientService\SignalR อีกครั้งเพื่อเป็นการอัปเดต



8. ใน drive C:\AxisClientService\SignalR ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ addurl แล้วกด open ไฟล์จะรันแล้วหายไป



9. คลิกขวา Run as administrator ที่ไฟล์ BDSSignalRWPFHost แล้วทำตามขั้นตอนที่ 2 จะแสดงดังรูปที่ 3 ถือว่าเสร็จ



ดำเนินการติดตั้งในระบบ Ghbssystem แจ้งผ่านทีม support ครับ